




企微魔盒创业版安装教程

企微魔盒官网: www.qvmh.cn


第一步: 安装 php7.0 以及 php7.0 扩展 sg11



2. 新解析一个域名 建立一个新站点



3.然后点击站点设置 配置伪静态 如果是 linux+nginx 配置伪静态可以选择 laravel5



站点修改 [域名] -- 添加时间[2020-12-10 17:13:14]

域名管理
子目录绑定
网站目录
目录保护
流量限制
伪静态
默认文档
配置文件
SSL
PHP版本
Tomcat
重定向
重定向(测试版)
反向代理
防盗链

laravel5 规则转换工具: Apache转Nginx

```
1 location / {  
2     try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$query_string;  
3 }
```

保存 另存为模板

- 请选择您的应用,若设置伪静态后,网站无法正常访问,请尝试设置回default
- 您可以对伪静态规则进行修改,修改完后保存即可。

4.然后配置 ssl 证书 可以直接在宝塔免费申请

站点修改 [qv.dake168.com] -- 添加时间[2020-12-10 17:13:14]

域名管理
子目录绑定
网站目录
目录保护
流量限制
伪静态
默认文档
配置文件
SSL
PHP版本
Tomcat
重定向
重定向(测试版)
反向代理

宝塔SSL Let's Encrypt 商用证书 其他证书 关闭 证书夹 强制HTTPS


验证方式 ☒ 文件验证 ☐ DNS验证(支持通配符)

域名



申请

- 申请之前,请确保域名已解析,如未解析会导致审核失败
- Let's Encrypt免费证书,有效期3个月,支持多域名。默认会自动续签
- 若您的站点使用了CDN或301重定向会导致续签失败
- 在未指定SSL默认站点时,未开启SSL的站点使用HTTPS会直接访问到已开启SSL的站点
- 如开启后无法使用HTTPS访问,请检查安全组是否正确放行443端口


5.然后上传安装包 直接上传到站点目录里面然后解压




6.设置站点目录 目录指向 qvmhweb/pub 文件




7.然后去掉放跨站攻击



8.然后在 qvmhweb 文件里面找到 conf.php 文件 设置一下 conf.php 文件





9.图中的三个域名换成自己绑定系统的域名 只替换域名就行 然后保存



```
33
34 public static $cache_time = null;
35
36 public static $jquery_path = "";
37 /**Session过期时间~设置访问客户端的Session过期时间(注意:这只是Session的标记删除时间,并不保证这段时间后一定会被回收,单位:分钟),默认:60*/
38 public static $session_time = 60;
39
40 public static $default_i18n = "zh-cn";
41
42 public static $remote_path = "";
43 /**视图文件后缀~视图模板的后缀*/
44 public static $view_suffix = ".html";
45 /**是否开启无控制器时自动寻找对应视图~默认:false*/
46 public static $auto_find_view = true;
47
48 public static $view_folder = "new";
49
50 /**站点主网址*/
51 public static $http_path = "/";
52 public static $http_path_O2O = "http://qv. com";
53 /**后台图片路径,单独一个域名绑定到static*/
54 public static $http_path_static = "http://q. com/";
55 /**api接口地址,填写主网址*/
56 public static $http_path_api = "https://qv.d com/";
57
58
59 public static $left_tag = "{";
60 /**右标签~视图代码右标签,视图模板中的便签结束。一般为'}'*/
61 public static $right_tag = "}";
62 /**静态后缀~控制器请求的页面后缀,如.html,.shtml等 一般为.html就好(注意:.htm默认为不走控制器的所以不要设置)*/
63 public static $suffix = ".html";
64 /**参数分隔符~替代问号传参的参数分隔符*/
65 public static $parameter_separate = "-";
66 /**分页参数分隔符~用来分割分页信息的分隔符*/
67 public static $paging_separate = " ";
```

10.新建一个数据库 导入数据库





phpMyAdmin

欢迎使用 phpMyAdmin

语言 - Language

中文 - Chinese simplified


登录

用户名：

root

密码：

执行



11.在 qvmhweb 文件里面找到 conf.php 文件 修改一下数据库信息然后保存

```
conf.php ✕
1 <?php
2 class Conf{
3
4     //全局网站名称
5     public static $webname = '企微魔盒';
6     //数据库配置 编码必须为 utf-8
7     /**数据库地址~/
8     public static $db_host = "127.0.0.1";
9     /**数据库端口~/
10    public static $db_port = "3306";
11    /**数据库名~/
12    public static $db_dbname = "qvmh";
13    /**数据库用户名~/
14    public static $db_username = "qvmh";
15    /**数据库密码~/
16    public static $db_password = "24n2HKKYt8HLr2w6";
17
18    public static $db_tablePrefix = "qvmh_";
19
20    public static $index_target = "index";
21
22    public static $is_developing = true;
23
24    public static $need_db_log = true;
25    /**调试日志~是否需要记录系统的各项调试参数默认:false*/
26    public static $need_debug_log = false;
27    /**自动打印调试日志~开启调试日志记录后是否要在每次请求之后自动打印这些记录默认:false*/
```

12.然后访问域名就可以正常访问了





总后台：域名/manage/login.html 账号 admin 密码 admin123

用户后台：域名/login.html 账号 admin 密码 admin123

登录总后台，打开站点管理，把域名修改为自己域名

企微魔盒官方负责人

